




Protocole d'auto-prélèvement vaginal

- ① Se **laver soigneusement les mains** à l'eau et au savon.
- ② **Ouvrez partiellement le sachet** contenant l'écouvillon. Ne touchez pas le coton et ne laissez pas tomber l'écouvillon. Demandez un nouveau kit de prélèvement si vous avez malencontreusement touché le coton ou fait tomber l'écouvillon.
- ③ Enlevez l'écouvillon du sachet et **prenez l'écouvillon entre le pouce et l'index** juste au-dessus de la ligne de cassure.
- ④ **Se mettre en position** pour le prélèvement : soit debout avec les jambes écartées soit sur le WC avec les jambes écartées.
- ⑤ Ecartez les lèvres d'une main et **introduisez délicatement l'écouvillon dans le vagin** sur une distance **d'environ 3 à 5 cm** et tournez lentement l'écouvillon pendant 10 à 30 secondes. Assurez-vous que l'écouvillon touche les parois du vagin.
- ⑥ **Retirez l'écouvillon sans toucher la peau.**
- ⑦ **Ouvrir le tube** en veillant à ne pas renverser le liquide contenu dedans. Si cela arrive, redemandez un nouveau kit de prélèvement.
- ⑧ **Plonger immédiatement l'extrémité en coton jusqu'au fond du tube** afin qu'il baigne dans le milieu de transport.
- ⑨ **Cassez la tige** au niveau indiqué en la pressant contre le bord du tube et éliminer le bout de la tige dans une poubelle.
- ⑩ **Refermez hermétiquement le tube** en revissant bien fermement le bouchon.

Refaire de même avec le 2^{ème} écouvillon si nécessaire.

Identifier le(s) tube(s) à l'aide d'un stylo, avec votre NOM, Prénom et date de naissance ou si vous êtes au laboratoire, rapporter-le(s) en mains propre à une secrétaire ou un préleveur afin que votre prélèvement soit immédiatement identifié.

**Renseignements administratifs**

NOM d'usage :

Prénom :

Date de naissance :

NOM de naissance :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

Etiquette patient

Renseignements cliniques nécessaires à l'interprétation du bilan

Diagnostic : Pertes Démangeaisons Douleurs abdominales
 Fièvre Autres

Recherche Streptocoque B

Dépistage IST

Avant pose d'un DIU

Contrôle après traitement, si oui lequel :

Autre :

Grossesse : Non Oui

Antibiothérapie en cours : Non Oui

Préconisations à respecter avant un (auto)-prélèvement vaginal

Vous devez éviter :

- Toute toilette intime (il est possible de prendre une douche mais pas de toilette vaginale dédiée)
- Tout traitement local (ovule, crème, gels, savons...)
- Tout rapport sexuel dans les 24 heures précédant l'examen
- De réaliser le prélèvement pendant la période menstruelle car la flore est modifiée (sauf avis contraire du prescripteur).

Le prélèvement doit être réalisé avant ou à distance de tout traitement antibiotique :

- Plus de 15 jours pour un traitement anti-chlamydiae
- Plus de 5 jours pour les germes banaux

Matériel de prélèvement pour (auto)-prélèvement vaginal

En fonction de la prescription et du contexte clinique, un ou 2 prélèvements peuvent être nécessaires sur 2 milieux différents :

- prélèvement vaginal classique : prélèvement sur e-swab rose



- recherche de Chlamydiae/Gonocoque ± Mycoplasma genitalium : prélèvement sur milieu PCR APTIMA HOLOGIC



Si prélèvement à domicile, dans le doute, prélever les 2 écouvillons présents dans le kit.

Acheminement au laboratoire dans un délai maximum de 24 heures à température ambiante.